

OS情報			PALLET CONTROL Ver. 6.3 クライアント管理								PALLET CONTROL サーバー管理※6	
OS名	エディション	SP	管理者PC	ファイル サーバー ※2	利用者PC ※2	AMT機能			Asset Coordinator		管理者PC	中継サーバー/ 管理対象サー バー
						AMT 管理者PC※3	AMTサーバー /DBサーバー	AMT利用者PC ※4	アプリケーショ ンサーバー/ DBサーバー ※3	管理者PC/ 部署管理者 PC/ 利用者PC※3		
Windows 2000 Professional	-	SP4	○	×	○	×	×	×	×	○	○	×
Windows XP	Home※5	-	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×
		SP1	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×
		SP2	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×
		SP3	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×
	Professional	-	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×
		SP1	○	×	○	×	×	×	×	○	○	×
		SP2	○	×	○	○	×	○	×	○	○	×
Windows XP(x64)※1	Professional	SP2	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×
Windows Vista	Business	-	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	×	○	○	×
		SP2	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
	Enterprise	-	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	×	○	○	×
		SP2	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
	Ultimate	-	○	×	○	○	×	○	×	○	×	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	×	○	○	×
SP2		○	×	○	○	×	○	○	○	○	×	
Windows Vista(x64)※1	Business	SP2	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Enterprise	SP2	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Ultimate	SP2	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
Windows 7	Professional	-	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Enterprise	-	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
	Ultimate	-	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
	HomePremium※5	-	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×
SP1		×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	
Windows 7(x64)※1	Professional	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Enterprise	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Ultimate	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
		SP1	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	HomePremium※5	-	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×
		SP1	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×

OS情報			PALLET CONTROL Ver. 6.3 クライアント管理								PALLET CONTROL サーバー管理※6	
OS名	エディション	SP	管理者PC	ファイルサーバー ※2	利用者PC ※2	AMT機能			Asset Coordinator		管理者PC	中継サーバー/ 管理対象サーバー
						AMT 管理者PC※3	AMTサーバー/ DBサーバー	AMT利用者PC ※4	アプリケーションサーバー/ DBサーバー ※3	管理者PC/ 部署管理者 PC/ 利用者PC※3		
Windows 8 ※7	-	-	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×
Windows 8.1 ※7※8	Professional	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Enterprise	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
Windows 8(x64)※1※7	-	-	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×
Windows 8.1(x64)※1※7※8	Professional	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Enterprise	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
Windows 10 ※7	Home	-	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×
	Pro	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Enterprise	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Education	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
Windows 10(x64)※1※7	Home	-	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×
	Pro	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Enterprise	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
	Education	-	○	×	○	○	×	○	○	○	×	×
Windows 2000 Server	-	SP4	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
Windows Server 2003	Standard	-	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
		SP1	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
		SP2	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
	Enterprise	-	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
		SP1	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
		SP2	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
Windows Server 2003(x64)※1	Standard	SP2	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Enterprise	SP2	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server 2003 R2	Standard	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		SP2	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
	Enterprise	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		SP2	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
Windows Server 2003 R2(x64)※1	Standard	SP2	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Enterprise	SP2	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server 2008	Standard	-	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
		SP2	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○
	Enterprise	-	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
		SP2	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○
	Datacenter	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
Windows Server 2008(x64)※1	Standard	SP2	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
	Enterprise	SP2	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
	Datacenter	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Web Server 2008	-	-	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
		SP2	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○
Windows Web Server 2008(x64)※1	-	SP2	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
Windows Server 2008 R2(x64)※1	Standard	-	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
		SP1	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
	Enterprise	-	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
		SP1	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
	Datacenter	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		SP1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Web Server 2008 R2(x64)※1	-	-	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
		SP1	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×
Windows Server 2012※1	Standard	-	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×

	Datacenter	-	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×
Windows Server 2012 R2※1	Standard	-	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×
	Datacenter	-	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×
NetWare Server(3.xJ以上)	-	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
その他(Linux+SAMBA環境など、クライアントからファイル共有できるサーバー)	-	-	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×

補足情報

- ※1 64bitOS上ではWindows 32-bit on Windows 64-bit (WOW64) で動作します。(Asset CoordinatorのDBサーバーを除きます。)
- ※2 ファイルサーバーおよび利用者PCはWindows OS については日本語版/英語版に対応しています。
- ※3 Asset Coordinatorのサーバー、管理者PC/部署管理者PC/利用者PCおよびAMT機能の管理者PCはWindows 7の「Windows XP Mode」へは対応しておりません。
- ※4 インテル(R) アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル(R) AMT)を利用する場合は、インテル(R) vPro(TM)テクノロジーに対応したPCである必要があります。
- ※5 Windows XP HomeおよびWindows 7 Home Premiumでは、「ドメイン参加」ができません。このことにより「コンソール for Windows NT」を使って、管理者からPUSH式で利用者PC側に強制インストールするような、ドメイン環境であることを前提とする処理を行うことができません。
- ※6 PALLET CONTROLサーバー管理は64ビットには未対応です。
- ※7 タブレット端末は、利用者PCのWindows 8, 8.1, 10のみ対応しています。
- ※8 Windows 8.1 Updateに対応しています。